

Linux下更改转移mysql数据库目录

1、关闭MySQL:

```
#service mysqld stop
```

2、转移数据:

```
#cd /var/lib
```

```
#ls
```

```
#cp -a mysql /opt/mysql/
```

3、修改配置文件，一下三个:

```
#vi /etc/my.cnf
```

在[client]下添加

```
socket=/opt/mysql/mysql.sock
```

注释掉之前的代码

```
#datadir=/var/lib/mysql
```

```
#socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
```

修改为:

```
datadir=/opt/mysql
```

```
socket=/opt/mysql/mysql.sock
```

```
#vi /etc/init.d/mysqld 【修改datadir的目录】
```

注释掉之前的代码

```
#get_mysql_option mysqld datadir "/var/lib/mysql"
```

修改为:

```
get_mysql_option mysqld datadir "/opt/mysql"
```

```
#vi /usr/bin/mysqld_safe 【修改datadir的目录】
```

注释掉之前的代码

```
#DATADIR=/var/lib/mysql
```

修改为:

```
DATADIR=/opt/mysql
```

找不到就新建一个

4. 需要建立一个mysql.sock的链接:

```
#ln -s /opt/mysql/mysql.sock /var/lib/mysql/mysql.sock
```

至此所有的修改都完成了，下面启动mysql

```
5. #service mysqld start
```