

# nxlog配置帮助

Nxlog默认配置文件位置在：C:\Program Files (x86)\nxlog。

配置文件中有3个关键设置，分别是：input（日志输入端）、output（日志输出端）、route（绑定某输入到具体某输出）

```
Path INPUT1[, INPUT2...] => [PROCESSOR1 [=> PROCESSOR2...] =>] OUTPUT1[, OUTPUT2...]
```

windows的syslog日志发送到多台机器作为示例：

```
#define ROOT C:\Program Files\nxlog
define ROOT C:\Program Files (x86)\nxlog
Moduledir %ROOT%\modules
CacheDir %ROOT%\data
Pidfile %ROOT%\data\nxlog.pid
SpoolDir %ROOT%\data
LogFile %ROOT%\data\nxlog.log
<Extension _syslog>
    Module xm_syslog
</Extension>
<Input in>
    Module im_msvistalog
# For windows 2003 and earlier use the following:
#    Module im_mseventlog
</Input>
<Output out1>
    Module om_udp
    Host 192.168.1.110
    Port 514
    Exec to_syslog_snare();
</Output>
<Output out2>
```

```
Module      om_udp
Host        192.168.1.114
Port        514
Exec        to_syslog_snare();
</Output>
<Route 1>
  Path      in => out1,out2
</Route>
```

配置文件修改完毕后，重启服务即可